

DT – Ativando licença local no EDGECAM 2020.0

 EDGE CAM	 Instalação	 2020.0
---	---	---

Introdução

Este artigo demonstra os passos necessário para realizarmos a instalação de uma licença local no EDGECAM 2020.0. Trazendo também dicas práticas, de como evitar complicações conhecidas com sistemas de segurança do Windows em instalações de software.

Observações Relevantes



Antivírus, Firewall e UAC devem estar desabilitados no momento da instalação!




Os procedimentos requerem permissões de administração do Windows.


Procedimento

- 1- Acesse o “*License Manager*” (Gerenciador de Licenças) no menu “*Aplicações*” na aba “*Managers*” (Gerenciadores) no Launcher do EDGECAM 2020.0. Ou acessando o menu Iniciar do Windows >> Todos os programas >> EDGECAM 2020.0 >> **EDGECAM 2020.0 License Manager**.


EDGE CAM 2020.0



- 2- Após clicar com o botão direito em **“Individual”** (Standalone) para acessarmos a opção **“Instalar licença”** (Install License);



- 3- Digitar o número de série de ativação do EDGECAM na opção **“Servidor de licença”** (Servercode) e clicar em **“Avançar”**;



Selecione a Licença

Escreva ou copie/cole seu servercode abaixo. Para solicitar seu arquivo de licença pela Internet clique em Pedir arquivo de Licença. Para usar um arquivo de licença existente procure por ele abaixo.

Servidor da Licença: Individual (Sem hardlook física Wirele


Servercode:

Pedir arquivo de Licença

Usar arquivo de Licença

< Voltar Avançar > Cancelar Ajuda

- 4- Confirmar as informações e selecionar a opção **“Avançar”**;



Ativar Licença

Para ativar a sua licença, assegure-se de que a informação abaixo está correta. Se você tem conexão à internet, use o botão Próximo para enviar e receber a sua licença. Senão use Sem Conexão a Internet para obter instruções de como proceder.

Servidor da Licença: ual (Sem hardlook física Wireless-1)

Servercode:

Lock Code:


Recovery Code:

Endereço de email

Sem conexão de internet

< Voltar Avançar > Cancelar Ajuda

- 5- Clicar em **“Concluir”**;



Obs.: A mensagem acima demonstra que o software EDGECAM foi ativado com sucesso!

*Em caso de dúvidas, contate o **Suporte SKA**.*

Telefone: (51) 3591-2900

E-mail: suporte@ska.com.br